

# NPDS Tutorial

**Tutorial pour TD-galerie, version 2.0 MI**

**Tutorial pour NPDS-Modules, TD-Galerie 2.0 MI**  
**Réalisé par : xgonin (webmaster@xgonin.ch)**  
**Relecture et Corrections par : lopez (patricelopez@hotmail.com)**

**Septembre 2007**  
**<http://modules.npds.org>**

## Codification des couleurs :

Les adresses seront mises en mis en souligné : <modules.php?ModPath=td-galerie&ModStart=gal>

Les noms des répertoires seront mis en gras italique : */admin*

Les noms des fichiers seront mis en italique : *admin.php*

Les codes à modifier éventuellement seront mis en Courier New : `<?php`

## Nouveautés depuis la version 1.4 :

- Installation automatique via module-installer (MI) ;
- Intégration de l'anti-spam sur les commentaires ;
- Modification et intégration du script [imgalea.php](#) dans un bloc à l'installation ;
- Inclusion des fichiers de langue espagnol réalisés par lasso et complété par lopez ;
- Top des commentaires intégré ;
- Top des votes intégré ;
- Possibilité de régler le nombre d'images qu'on veut voir apparaître dans les tops commentaires et votes via */admin/config* de td-galerie ;
- Si l'on choisit de désactiver les commentaires sur les images, le top commentaires n'est évidemment plus disponible ;
- Si l'on choisit de désactiver les votes sur les images, le top vote n'est évidemment plus disponible ;
- Les membres peuvent proposer des photos, cela sera modéré par l'administrateur.

## Mise à jour du module TD-Galerie 2.0 MI :

Veillez bien lire les remarques concernant la mise à jour de ce module, sinon vous risquez de perdre l'intégralité de vos photos !

- Décompresser l'archive du module dans le répertoire */modules* de votre site ;
- Attribuer un chmod 777 aux répertoires */imgs*, */import* et */mini* situés dans */modules/td-galerie* ;
- Attribuer un chmod 766 sur le fichier [gal\\_conf.php](#).

**Attention** : certaines opérations d'installation ne doivent pas être faites au risque de perdre toutes vos images :

- Les webmasters souhaitant mettre à jour leur module ne doivent pas écraser la base de données SQL (soyez attentifs si vous mettez à jour votre module via l'installation automatique de bien sauter cette étape) ;
- Lors du transfert de module sur votre serveur, ne pas écraser les répertoires */imgs* et */mini* situés dans */modules/td-galerie*.

## Installation du module TD-Galerie 2.0 MI :

- Décompresser l'archive du module dans le répertoire **/modules** de votre site ;
- Attribuer un chmod 777 aux répertoires **/imgs**, **/import** et **/mini** situés dans **/modules/td-galerie** ;
- Attribuer un chmod 766 sur le fichier [gal\\_conf.php](#).

Vous avez le choix de procéder à une installation manuelle ou automatique. Nous vous conseillons de procéder à l'installation automatique.

**NB** : les webmasters souhaitant mettre à jour leur module ne doivent pas écraser la base de données SQL, ni les répertoires **/imgs** et **/mini** situés dans **/modules/td-galerie** ; ceci évitera de perdre les données des galeries photos.

### a. Installation automatique :

- Se logger en mode administrateur sur votre site : [http://votre\\_site/admin.php](http://votre_site/admin.php) ;
- Dans la page admin, cliquer sur « Gestion, installation Modules » ;
- Suivre les indications de l'installateur.

### b. Installation manuelle :

- Créer la base de données sql à l'aide du fichier joint, celui-ci se situe dans **/modules/td-galerie/install** et s'appelle **td-galerie.sql** ;
- Copier le contenu du fichier **extend-modules.txt**, situé dans **/modules/td-galerie/install**, dans votre fichier **extend-modules.txt** ;
- Vous pouvez éditer votre fichier **extend-modules.txt** en passant par la page d'administration de votre site (en mode admin), en cliquant sur « Editer les fichiers de configuration ».

### c. Appel du module et du bloc :

- L'appel du module se fait par une URL du type `<a href="modules.php?ModPath=td-galerie&ModStart=gal">Mes galeries</a>` ;
- L'appel du bloc d'images aléatoires se fait par la gestion des Blocs (en mode admin), en créant un nouveau bloc avec la ligne de commande suivante :
  - `include#modules/td-galerie/imgalea.php`. si vous souhaitez que les images aléatoires affichent uniquement les galeries en fonction des accès de l'utilisateur ;
  - `include#modules/td-galerie/imgalea_priv.php`. si vous souhaitez que le bloc d'images aléatoires affiche des aperçus des galeries privées de manière à inciter les utilisateurs à s'enregistrer et à se connecter.

Dans le cadre de l'installation automatique, l'appel du bloc est créé automatiquement avec la ligne de commande `include#modules/td-galerie/imgalea.php`.

## Utilisation du module TD-Galerie 2.0 MI :

### a. Administration du module :

- Vous pouvez accéder à l'administration de votre module de deux manières :
  - par une URL du type [http://votre\\_site/admin.php?op=Extend-Admin-SubModule&ModPath=td-galerie&ModStart=admin/adm](http://votre_site/admin.php?op=Extend-Admin-SubModule&ModPath=td-galerie&ModStart=admin/adm) ;
  - par la page d'administration de votre site, en cliquant sur « Admin-Plugins » puis sur « TD-Galerie 2.0 MI ».

### b. Liens dans l'administration du module :

- « Accueil » vous conduit à la page d'accueil de l'administration du module ;
- « Voir l'arborescence » vous conduit à une vision complète sur un page de la totalité de vos galeries photos, vous pouvez d'ailleurs supprimer ou éditer les données des galeries et des photos depuis ici ;
- « Importer des images » vous permet de faire un import massif de photos dans une galerie (détaillé plus loin) ;
- « Configuration » vous conduit à la page de configuration de votre module ;
- « Ajouter une catégorie » vous permet de créer des catégories, afin de classer au mieux vos différentes galeries photos, et de définir l'accès à celles-ci ;
- « Ajouter une sous catégorie » permet de créer des sous catégories et de définir l'accès à celles-ci ;
- « Ajouter une galerie » permet de créer et nommer vos galeries photos et de définir l'accès à celles-ci ;
- « Ajouter une image » vous conduit à une page permettant d'importer cinq images dans la galerie votre choix, tout en permettant de saisir une description de l'image téléchargée.

### c. Configuration du module :

C'est ici que vous pourrez régler les paramètres d'affichage de votre module, soit :

- les dimensions de votre image et de sa miniature (en pixel) ;
- le nombre d'images affichées par ligne et par page ;
- le nombre d'images à afficher pour le Top Commentaires et le Top Votes ;
- l'affichage des photos aléatoires ( ne concerne par le bloc d'images aléatoires) ;
- l'affichage des derniers ajouts ;
- ainsi que les restrictions liés au public (anonymes) concernant les votes, les commentaires et l'envoi d'E-card.

NB : en cas de problèmes pour enregistrer vos préférences de configuration, n'oubliez pas de vérifier que votre fichier [gal\\_conf.php](#) est bien en chmod 666.

### d. Accès des catégories et des galeries :

- Vous avez trois types d'accès définis :

- Administrateurs : seuls les administrateurs du site auront accès à ces catégories, sous catégories et galeries ;
- Utilisateurs enregistrés : seuls les utilisateurs enregistrés sur le site auront accès à ces catégories, sous catégories et galeries ;
- Publics : Les catégories, sous catégories et galeries publiques pourront être vues par tous.

#### e. Import massif d'images :

Vous pouvez soit importer des images par lot de cinq en passant par « Ajouter une image », ce qui est passablement fastidieux lorsqu'on veut importer une centaine de photos. La démarche pour des imports massifs est la suivante :

- En accès FTP à votre site, copier les images souhaitées dans le répertoire ***/modules/td-galerie/import*** ;
- En mode administration de TD-Galerie, cliquer sur « Importer des images » en choisissant la galerie photos souhaitée.

**NB** : en cas de problème d'import :

- vérifier que vos chmods soient corrects ;
- vérifier que la taille des images à télécharger corresponde bien à celle définie par la configuration de votre site ;
- sinon se rendre sur le forum de Modules-NPDS <http://modules.npds.org>.



#### f. Import d'images par les membres :

Les membres peuvent proposer des photos pour inclusion dans une galerie. Il va de soi que c'est sujet à modération par les administrateurs du site.

Pour proposer une photo, il suffit de cliquer sur le lien « Proposer des images », en page d'accueil de TD-galerie (mode user), et suivre les indications. Un utilisateur enregistré peut proposer cinq images en une seule fois. Ces images sont déposées dans la galerie temporaire.

#### g. Modération des images importées par les membres :

Pour modérer ces propositions, vous devez vous logger en mode administrateur. Voici la démarche :

- en page d'administration de votre site, cliquer sur « Admin-Plugins », puis sur TD-galerie 2.0 MI » ;
- Ensuite cliquer sur « Voir l'arborescence » et sur le + à côté de la galerie temporaire ;
- En cliquant sur , vous pourrez éditer une description et définir dans quelle galerie cette image doit se trouver ;
- En cliquant sur , vous pourrez tout simplement effacer la proposition.

Et voilà, vous êtes maintenant au point avec le modules TD-Galerie 2.0 MI.

Si toutefois des problèmes et/ou des questions surgissent, venez nous en parler sur le forum de Modules NPDS, <http://modules.npds.org>.

La Modules-Team (TMT)