

Module Maintenance pour Npds

Plan de ce tutorial

1. Préambule
2. Principes de précaution
3. Installation du module
4. Fonctionnement
5. Communauté

Vous pouvez également faire l'installation à l'aide de MI.

Module Maintenance pour Npds

1. Préambule

Ce module permet de mettre son site en travaux ou en maintenance automatiquement,

En activant le module depuis l'administration, votre site affichera automatiquement une page de travaux ou de maintenance qui contiendra le pourquoi, la date de fin et un compte à rebours dynamique qui fera la redirection automatiquement sur votre page d'accueil à la fin de la durée des travaux ou de la maintenance ...

2. Principes de précaution

Faites une sauvegarde de votre site avant l'installation.

3. Installation du module

Il vous suffit de décompresser l'archive, dans cette archive se trouve un répertoire thèmes qui contient le thème par défaut du module et un répertoire module qui contient les fichiers nécessaires au fonctionnement du module.

Il est nécessaire d'effectuer :

- sur tous les répertoires un `chmod 777`
- un `chmod 766` sur le fichier `maintenance.conf.php` qui se trouve dans le répertoire `modules/maintenance/include`
- un `chmod 766` sur le fichier `maintenance.html` qui se trouve dans le répertoire `themes/default/html/modules/maintenance`

Il est conseillé d'ajouter également à votre thème dans le répertoire de votre thème une copie du répertoire thème qui se trouve dans le répertoire `module/maintenance`.

Dans le fichier `extend-modules.txt` qui se trouve dans le répertoire `admin` il vous faut rajouter :

`[module]`

`[nom]Maintenance[/nom]`

`[ModPath]maintenance[/ModPath]`

`[ModStart]admin/admMaintenance[/ModStart]`

`[niveau]radminsuper[/niveau]`

`[/module]`

Module Maintenance pour Npds

Et dans le fichier header_before.inc, qui se trouve dans le répertoire modules/include veuillez rajouter :

```
if(file_exists('modules/maintenance/maintenance.php')) { include_once  
'modules/maintenance/maintenance.php'; }
```

4. Fonctionnement

Une fois installé il vous suffit de vous rendre à l'url qui suit :

<http://votresite/admin.php?op=Extend-Admin-SubModule&ModPath=maintenance&ModStart=admin/admMaintenance>

il vous suffit juste de configurer le module pour mettre votre site en mode maintenance, et si vous souhaitez tester pensez a vous delogguer de l'administration.

5. Communauté

Pour tout ce qui est amélioration, ou soucis merci de vous rendre sur le forum ci-dessous :

<http://www.hotfirenet.com/viewforum.php?forum=3>